

---


## DER ERSTE START von VICO<sup>2</sup>

---

Installieren Sie bitte zunächst **CasCADos** gem. Anleitung auf Ihrem Rechner und führen anschließend die Datei **setup.exe** von **VICO<sup>2</sup>** aus.

Beim ersten Start von **VICO<sup>2</sup>** ist es erforderlich einige Einstellungen vorzunehmen, diese sind wie folgt:

### 1. Eingabefenster



**Initialisierungsdatei:** Wählen Sie hier die Datei **cascados.ini** aus. Diese befindet sich im Arbeitsverzeichnis von CasCADos.

Das Arbeitsverzeichnis ist unter **Win XP** standardmäßig:

**C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\CasCADos**

oder unter **Vista/Win7: C:\Programdata\CasCADos**

Bei den beiden letzten Pfaden handelt es sich jeweils um "versteckte" Verzeichnisse, die im Explorer nur angezeigt werden, wenn die Anzeige hierfür auch aktiviert ist.


**Mengenansätze:** nach Auswahl der Datei **cascados.ini** im oberen Eingabefeld wird hier automatisch die Datenbank **casmasses.mdb** angezeigt.

**Reports:** keine Eintragung erforderlich

**zum Abgl. ...** nicht anwählen

mit **OK** bestätigen

## 2. Eingabefenster



**Konfiguration:** keine Eintragung erforderlich

**Standarddatenbank:** ViCO\_Stammdaten.mdb

**Baugruppen:** ViCO\_Baugruppen.ava

**Kaufmännische Positionen:** ViCO\_Positionen\_Kaufmännisch.ava


**Technische Positionen:** keine Eintragung erforderlich

???...: nicht anwählen

mit **OK** bestätigen

Die hier einzugebenden Dateien finden Sie jeweils im Programm-Verzeichnis von VICO2.5 und dort im Unterverzeichnis **Datenbanken**

## 3. Eingabefenster/ Start



**Kennung:** vc

**Kennwort:** keine Eintragung erforderlich

Beim anschließenden Start wird zunächst versucht, die zuletzt bearbeitete Projektdatei zu öffnen. Da diese nach einer Neuinstallation noch nicht existiert, wählen Sie hier zunächst **Abbrechen** und legen dann ein neues VICO-Projekt an.